



Инструкция по обновлению ПО приставки Eltex NV-102.


1) Первым делом необходимо зайти в меню настроек.



2) Далее в меню слева выберите пункт «Система» и перейдите в правую область стрелкой пульта «Вправо».



3) С помощью стрелки «Вниз» пульта ДУ, перейдите на пункт «Адрес» и нажмите «ОК».



4) В строке «Адрес» введите с помощью пульта ссылку на прошивку медиаплеера:


<http://eltex.local/nv102/current>

Затем выберите “Проверить обновления” и нажмите ОК для подтверждения запуска обновления. Обновление приставки может занимать до 15 минут.


!!!Внимание!!! В случае если после нажатия кнопки “Проверить обновления” обновления не обнаружены рекомендуется выбрать в поле «Источник обновления» режим «Восстановление» затем с помощью стрелки «Вниз» пульта ДУ, перейдите на пункт «Восстановление ПО» и нажмите «ОК».

Приставка обновится автоматически на заводскую версию прошивки и затем автоматически получит обновления до последней актуальной версии.

5) Дождитесь окончания обновления и перезагрузки плеера



6) Приложение Смотрёшка запустится автоматически.



7. В случае возникающих проблем с обновлением программного обеспечения приставки Eltex nv-102 просьба обращаться по контактным телефонам 8(49638)42464 и по телефону 89015133302